

선상투표 홈페이지 [전자팩스] 선거환경설정 매뉴얼




중앙선거관리위원회
(선거ICT팀)

선상투표 홈페이지(전자팩스) 선거환경설정 매뉴얼


<p>선상투표 홈페이지 이용 방법</p>	<p>○ 이용신청 방법</p> <p>① 신청서</p> <ul style="list-style-type: none"> - 선상투표 안내홈페이지에서 다운로드(http://shipvote.nec.go.kr) - 메일(shipvote@nec.go.kr)로 신청서 요청 - 선사에 선상투표홈페이지 신청서 요청 <p>② 신청서 작성 후 스캔하여 이메일 전송 (전송메일주소 : shipvote@nec.go.kr)</p> <p>③ 가입승인 답변 메일 확인</p> <p>④ 선상투표홈페이지 접속(https://www.shipvote.go.kr)</p> <p>○ 유의사항</p> <p>* 인터넷이 가능한 선박의 PC와 스캔과 출력이 가능한 복합기가 있어야 선상투표홈페이지 이용이 가능합니다.</p>
<p>목 차</p>	<p>Ⅰ 윈도우7 PC환경 설정 - 3</p> <p>가. 인터넷 익스플로러 관리자 권한 설정 - 3</p> <p>나. 인터넷 옵션 및 기본 웹 브라우저 설정 - 5</p> <p>Ⅱ 윈도우10 PC환경 설정 - 9</p> <p>가. 인터넷 익스플로러 관리자 권한 설정 - 9</p> <p>나. 기본 웹 브라우저 설정 - 12</p> <p>다. 인터넷 옵션 설정 - 14</p>

① 윈도우7 PC환경 설정


가. 인터넷 익스플로러 관리자 권한 설정



1. PC의 "Internet Explorer" 아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭
2. "속성" 클릭




3. ① "바로가기" 탭 선택
4. ② "고급" 버튼 선택



5. 인터넷 익스플로러가 관리자 권한으로 실행되도록

③ “관리자 권한으로 실행”에 체크

6. ④ “확인” 버튼 클릭하여 적용하고 창 종료




※ Internet Explorer 아이콘이 없는 경우

① “시작”의 검색 창에 ② “internet explorer”를 입력하면 자동으로 검색되는

③ “Internet Explorer” 프로그램에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭


나. 인터넷 옵션 및 기본 웹 브라우저 설정




1. PC의 ①“시작”을 선택
2. ②“제어판” 선택



3. 제어판 창의 보기기준에서 ③“작은 아이콘” 선택




4. 작은 아이콘으로 변한 제어판 화면에서 ④“인터넷 옵션” 선택



5. 인터넷 옵션 창에서 ⑤“보안” 탭 선택


6. ⑥“사용자 지정 수준” 선택



7. ⑦ “스크립팅하기 안전하지 않은 것으로 표시된 ActiveX 컨트롤 초기화 및 스크립팅”을 “확인”으로 변경

8. ⑧ “파일을 서버에 업로드 할 때 로컬 디렉터리 경로 포함”을 “사용”으로 변경


9. “확인”을 눌러 설정 적용 후 “보안 설정” 창 닫기




10. “인터넷 옵션” 창에서 ⑨ “프로그램” 탭 선택
11. ⑩ “기본 웹 브라우저” 설정이 “Internet Explorer” 인지 확인
12. “Internet Explorer”가 기본 웹 브라우저가 아닌 경우 ⑪ “기본값으로” 선택하여
“Internet Explorer”로 변경
13. ⑫ “적용” 버튼을 클릭하여 설정 적용

② 윈도우10 PC환경 설정

가. 인터넷 익스플로러 관리자 권한 설정



1. PC의 "Internet Explorer" 아이콘에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭
2. "속성" 클릭



3. ① "바로가기" 탭 선택
4. ② "고급" 버튼 선택

고급 속성

이 바로 가기에 대한 고급 속성을 선택하십시오.

☒ 관리자 권한으로 실행(R)
 이 옵션을 사용하면 바로 가기를 관리자 권한으로 실행하도록 허용하는 한편 컴퓨터가 무단으로 사용되는 것을 보호해 줍니다.

☒ 서로 다른 메모리 영역에서 실행(M)

4

확인


취소

5. 인터넷 익스플로러가 관리자 권한으로 실행되도록


③“관리자 권한으로 실행”에 체크

6. ④“확인” 버튼 클릭하여 적용하고 창 종료

※ 인터넷 익스플로러 아이콘이 없는 경우




1. ①돋보기아이콘을 선택하면 나오는 검색 창에 ②"internet explorer"를 입력
2. 자동으로 검색되는 ③"Internet Explorer" 프로그램에서 마우스 오른쪽 버튼 클릭




3. 마우스 오른쪽 버튼 클릭하면 나오는 ④"파일 위치 열기" 선택
4. 새 탐색기 창에 나오는 "Internet Explorer"에서 오른쪽 마우스 클릭하여 "속성" 선택하여 설정 변경


나. 기본 웹 브라우저 설정



1. PC의 윈도우 창 모양의 ①“시작” 아이콘 선택
2. 톱니바퀴 모양의 ②“설정” 아이콘 선택




3. 설정 창에서 ③“앱” 선택




4. 앱 설정 창에서 ④“기본 앱” 선택

5. ⑤“웹 브라우저” 설정이 “Internet Explorer”가 아닌 경우 “Internet Explorer”를 클릭하면 나오는 ⑥“앱 선택” 창에서 “Internet Explorer” 선택하고 종료


다. 인터넷 옵션 설정



1. PC의 돋보기 모양 아이콘을 선택하면 나오는 검색창에 ①“인터넷 옵션” 입력
2. 자동으로 검색되어 나오는 ②“인터넷 옵션” 프로그램 선택



3. 인터넷 옵션 창에서 ③“보안” 탭 선택
6. ④“사용자 지정 수준” 선택



7. ⑤ “스크립팅하기 안전하지 않은 것으로 표시된 ActiveX 컨트롤 초기화 및 스크립팅”을 “확인”으로 변경
8. ⑥ “파일을 서버에 업로드 할 때 로컬 디렉터리 경로 포함”을 “사용”으로 변경
9. “확인”을 눌러 설정 적용 후 “보안 설정” 창 닫기